MT4 için Gold Compass SMC Göstergesi

FVG • BOS • CHoCH • Order Block — XAUUSD için hazırlandı

Sürüm 1.3 · 2026

t.me/GoldCompass_Official

Pakette neler var?

- `Goldcompass FVG_Zones.mq4` — MT4 gösterge dosyası
- `Guide_FA.pdf / Guide_TR.pdf / Guide_EN.pdf` — bu kılavuzun Farsça, Türkçe ve İngilizce sürümleri
- `README.txt` — tek sayfalık hızlı başlangıç

1. Bu gösterge ne yapar?

MT4 grafiğinize dört Smart Money kavramını çizer: Fair Value Gap (FVG), Yapı Kırılımı (BOS), Karakter Değişimi (CHoCH) ve Order Block (OB). Her şey yalnızca kapanmış mumlar üzerinden hesaplanır; bu yüzden çizildikten sonra yerinden oynamaz (repaint yok) — yalnızca aşağıda anlatılan kurallar gerçekleştiğinde değişir, örneğin dolan bir FVG'nin gizlenmesi gibi. Her sembolde ve zaman diliminde çalışır, ancak XAUUSD (altın) düşünülerek hazırlanmıştır.

2. Gereksinimler

- MetaTrader 4, build 600 veya üzeri (kontrol: Help → About). MT5 desteklenmez; .mq4 dosyası yalnızca MT4'te çalışır.
- Grafikte biraz geçmiş veri yüklü olmalıdır (grafiği geriye kaydırın veya History Center'ı kullanın). Varsayılan olarak son 300 mum taranır.

3. Kurulum

1. MT4'te **File → Open Data Folder** yolunu açın.
2. **MQL4 → Indicators** klasörüne girin ve `Goldcompass FVG_Zones.mq4` dosyasını içine kopyalayın.
3. **F4** ile MetaEditor'ü açın, Navigator panelinden `Goldcompass FVG_Zones.mq4` dosyasını açın ve **F7**'ye (Compile) basın. Alt panelde **0 errors** yazmalıdır.
4. MT4'e dönün, Navigator panelinde **Indicators** üzerine sağ tıklayıp **Refresh** seçin.
5. Bir XAUUSD grafiği açın, Navigator → Indicators altından **Goldcompass FVG_Zones**'u grafiğe sürükleyin ve OK'e basın.

> Ayarları sonradan değiştirmek için: grafiğe sağ tık → **Indicators List** → Goldcompass FVG_Zones → **Edit** → **Inputs** sekmesi.

> İpucu: Renkleri ve seçenekleri beğendiğiniz gibi ayarladıktan sonra bir şablon kaydedin (grafiğe sağ tık → Template → Save Template); aynı görünümü her grafiğe tek tıkla uygulayın.


4. Grafikte ne görürsünüz?

Görünüm	Grafikteki ad	Anlamı
	Bullish FVG	1. ve 3. mum arasında kalan, henüz dolmamış yükseliş boşluğu. SMC'de fiyatın tepki verebileceği bölge olarak izlenir.
	Bearish FVG	Aynı fikir, aşağı yönlü.
	BOS	Önceki kırılımla aynı yönde yapı kırılımı (trendin devamı).
	CHoCH	Önceki yönün tersine kırılım (olası trend değişimi).
	Bullish OB	Yükseliş order block: yapıyı kıran hareketten önceki son düşüş mumu. İki noktalı çizgi tepesini ve dibini gösterir.
	Bearish OB	Düşüş order block: yapıyı aşağı kıran hareketten önceki son yükseliş mumu.

Her adın yanında fiyat aralığı (alt - üst) da yazılır.

5. Her araç nasıl çalışır?


5.1 Fair Value Gap (FVG)



Yükseliş FVG örneği: mavi bölge, 1. mumun tepesi ile 3. mumun dibi arasında yer alır.

- FVG, art arda üç kapanmış mumda hızlı bir hareketin bıraktığı fiyat boşluğudur.
- **Yükseliş FVG:** 3. mumun dibi, 1. mumun tepesinin üstündedir. Bölge, ikisi arasındaki boşluktur (mavi).
- **Düşüş FVG:** 3. mumun tepesi, 1. mumun dibinin altındadır (kırmızı).
- Bölge ortadaki mumdan başlar ve açık kaldığı sürece sağa uzar.
- Sonraki bir mumun fitili bölgeyi baştan sona geçip karşı kenara ulaşırsa bölge dolmuş sayılır. Dolan bölgeler varsayılan olarak gizlenir (isterseniz gri renkte “FVG (filled)” etiketiyle gösterilebilir).
- Minimum boyut ayarından küçük boşluklar yok sayılır.
- Bölge, 3. mum kapandığında (bir sonraki mumun açılışında) görünür.


5.2 BOS ve CHoCH



SH = swing tepe, SL = swing dip. Swing tepenin üstünde kapanış BOS verir; daha sonra trende karşı swing dibin altında kapanış CHoCH verir.

- **Swing tepe / dip:** her iki yanındaki N mumdan daha yüksek tepesi (daha düşük dibi) olan mum. N, “swing gücü”dür (varsayılan 5). Swing, ancak kendisinden sonra N mum kapandığında onaylanır; bu yüzden gecikmeli görünür ama asla yeniden çizilmez.
- **Kırılım**, bir mumun **kapanışı** en son kırılmamış swing'in ötesinde olduğunda gerçekleşir (tek başına fitil sayılmaz).
- Önceki kırılımla aynı yöndeki kırılım = **BOS** (trend devamı, turuncu). Ters yöndeki kırılım = **CHoCH** (olası dönüş, mor).
- Noktalı çizgi swing mumundan onu kıran muma kadar uzanır; etiket yükselişte çizginin üstünde, düşüşte altında yer alır. Her swing seviyesi yalnızca bir kez kırılabilir.
- Yüklenen geçmişin başında trend bilinmediği için ilk kırılım BOS olarak etiketlenir.

5.3 Order Block (OB)



Yükseliş OB örneği: swing tepenin üstünde kapanan hareketten (BOS) önceki son düşüş mumu. Tepesi ve dibi sağa doğru çizilir.

- Her BOS veya CHoCH'den sonra gösterge kırılıma yol açan hareketi inceler ve uç noktasını bulur (yükseliş kırılımında en düşük dip, düşüşte en yüksek tepe). Ardından bu uç noktadaki ya da hemen öncesindeki (en fazla 3 mum geriye) son ters yönlü mumu alır — yükseliş OB için düşüş mumu.

- O mumun tamamı (tepe – dip) OB'dir; sağa uzanan iki noktalı çizgiyle (üst ve alt), etiket ve fiyatlarla çizilir. Yükseliş OB = yeşil, düşüş OB = kiremit kırmızısı.
- **“Fresh only” modu (varsayılan):** fiyat OB'ye dokunur dokunmaz OB kaybolur. Kapatırsanız OB, bir mum içinden kapanış yapana kadar (yükseliş OB'nin altına, düşüş OB'nin üstüne) kalır.
- Not: Bu OB tanımı basitleştirilmiş, kurala dayalı bir sürümdür; gözle seçtiğiniz OB'den veya diğer göstergelerden farklı olabilir.

6. Ayarlar listesi

FVG

Ayar	Varsayılan	Ne yapar
`InpLookback`	300	Kaç geçmiş mum taransın. Yüksek değer = grafikte daha fazla nesne.
`InpMinGapPoints`	0	Bu boyuttan (puan) küçük FVG'ler yok sayılır. 0 = filtre yok.
`InpExtendToNow`	true	Açık FVG bölgeleri sağa doğru uzatılır.
`InpHideFilled`	true	Tamamen dolmuş FVG'ler gizlenir.
`InpBullColor`	DodgerBlue	Yükseliş FVG rengi.
`InpBearColor`	Crimson	Düşüş FVG rengi.
`InpFilledColor`	Gray	Dolmuş FVG rengi (gizli değilse).
`InpTransparency`	85	Saydamlık % (0–95). Yüksek = daha soluk.
`InpShowLabels`	true	Her bölgenin üzerinde ad yazısı gösterilir.
`InpBullText / InpBearText / InpFilledText`	Bullish FVG / Bearish FVG / FVG (filled)	Etiket metinleri; değiştirebilirsiniz (örn. sadece “FVG”).
`InpShowPrices`	true	Etiketlere fiyat aralığı (alt - üst) eklenir.
`InpFontSize`	8	Tüm etiketlerin yazı boyutu (FVG, BOS, CHoCH, OB).

BOS / CHoCH

Ayar	Varsayılan	Ne yapar
`InpSwingLen`	5	Swing gücü: swing'in her iki yanında gereken mum sayısı. Yüksek = daha az ama daha önemli BOS/CHoCH.
`InpShowBOS`	true	BOS çizgilerini göster.
`InpShowCHoCH`	true	CHoCH çizgilerini göster.
`InpBOSColor`	DarkOrange	BOS rengi.
`InpCHoCHColor`	MediumPurple	CHoCH rengi.

Order Block

Ayar	Varsayılan	Ne yapar
`InpShowOB`	true	Order block'ları göster.
`InpOBFreshOnly`	true	true: fiyat dokunur dokunmaz OB kaybolur. false: yalnızca bir mum içinden kapanış yaparsa kaybolur.
`InpOBBullColor`	SeaGreen	Yükseliş OB rengi.
`InpOBBearColor`	FireBrick	Düşüş OB rengi.

Logo ve bağlantı

Ayar	Varsayılan	Ne yapar
`InpShowLogo`	true	Kanal logosunu ve bağlantısını göster.
`InpLinkText`	t.me/GoldCompass_Official	Logonun yanındaki metin. Boş = yalnızca logo.
`InpLinkColor`	DarkGoldenrod	Bağlantı yazısı rengi.
`InpLinkSize`	9	Bağlantı yazı boyutu.
`InpLogoCorner`	Right lower	Logonun köşesi (bağlantı yazısı otomatik olarak doğru tarafa geçer).
`InpLogoX / InpLogoY`	15 / 15	Grafik kenarlarından uzaklık (piksel).

Uyarılar

Ayar	Varsayılan	Ne yapar
`InpAlerts`	true	Yeni FVG, BOS veya CHoCH için açılır pencere uyarısı.
`InpPush`	false	Telefona push bildirimi de gönderilir (MetaQuotes ID gerekir).

7. XAUUSD için önerilen başlangıç ayarları

Zaman dilimi	Swing gücü	Min. boşluk (puan, 2 haneli altın)	Lookback
M5	5	50 – 100	200
M15	5	100 – 150	200 – 300
H1	5 – 7	200 – 300	300

> Puan değeri brokerınıza göre değişir: 2 haneli altında 100 puan = 1,00 USD; 3 haneli altında 1000 puan = 1,00 USD. Bunlar başlangıç noktalarıdır; piyasanın oynaklığına göre ayarlayın.

8. Uyarılar

- Son kapanan mumda yeni bir FVG, BOS veya CHoCH oluştuğunda açılır pencere uyarısı verilir. `InpAlerts` ile açıp kapatabilirsiniz.
- Telefona bildirim: MT4'te **Tools → Options → Notifications** bölümüne MetaQuotes ID'nizi girin (mobil MT4 uygulamasında Settings → Messages), push bildirimlerini etkinleştirin ve `InpPush = true` yapın.
- Uyarılar yeni mum açıldığında tetiklenir (tick tick değil). Örnek mesaj: `XAUUSD PERIOD_M15: Bullish BOS @ 2650.10`

9. Canlı yayın ve ekran görüntüsü ipuçları

- Grafiği temiz tutun: dolan FVG'leri gizli bırakın (varsayılan), Lookback'i 150–200 yapın, BOS/CHoCH çizgileri kalabalıklaşırsa swing gücünü artırın.
- Saydamlık 85 hem açık hem koyu grafikte iyi çalışır; yayında fazla soluk görünürse 70'e indirin.
- Telefondan izleyenler için yazı boyutunu büyütün (`InpFontSize` 9–10) ve daha sade etiketler için `InpShowPrices`'ı kapatın.
- Logo varsayılan olarak sağ altta durur; mumların üstüne biniyorsa `InpLogoCorner` ile taşıyın.
- Bir şablon kaydedin; her grafikte aynı görünüm olsun.

10. Bilmekte fayda var

- Gösterge her yeni mumda bir kez yeniden hesaplanır: titreme olmaz, güncelleme mum açılışında yapılır, tick tick değil.
- Göstergeyi grafikten kaldırdığınızda çizdiği her şey (logo dahil) silinir.
- Nesneleri seçilemez, bu yüzden yanlışlıkla taşıyamazsınız.
- Yalnızca görsel bir araçtır; işlem açmaz veya kapatmaz.

11. Sorun giderme

Sorun	Neye bakmalı
Grafikte hiçbir şey görünmüyor	Derleme 0 errors ile bitti mi? (Experts sekmesine bakın). Geçmiş veri yüklü mü? Min. boşluk çok yüksek veya Lookback çok düşük olabilir. Dolan FVG'ler gizli olduğu için yeni bölge yoksa grafik boş görünebilir.
Logo görünmüyor	MT4 build 600 veya üzeri olmalıdır. Experts sekmesinde “could not create logo resource” mesajına bakın. `InpShowLogo` true olmalıdır.
Çok fazla BOS/CHoCH çizgisi var	`InpSwingLen` değerini 7–8'e çıkarın veya CHoCH'u kapatın.
Bir bölge ya da OB kayboldu	Tasarım gereğidir: FVG doldu veya “fresh only” açıkken OB'ye fiyat dokundu.

Grafik temasını değiştirdim, renkler tuhaf	Renkler çizildikleri anda grafik arka planıyla karıştırılır. Bir sonraki mumu bekleyin veya göstergeyi yeniden ekleyin.
Açılır pencere uyarısı gelmiyor	`InpAlerts` açık mı? MT4 Alert penceresine bakın. Push mesajları için MetaQuotes ID gerekir.
TradingView / LuxAlgo'dan farklı çıkıyor	Swing ve OB tanımları ile swing uzunlukları farklıdır; bu normaldir.
Derleme hatası alıyorum	Experts / Errors sekmesindeki metnin aynısını kanal yöneticisine gönderin.

12. Sorumluluk reddi

> Bu gösterge eğitim ve görsel destek amaçlıdır. Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Smart Money kalıpları hiçbir sonucu garanti etmez. Önce demo hesapta test edin ve riskinizi yönetin.